



# GeRaidV3

## Manuel d'utilisation



### **Changements importants entre les versions GeRaidV2 et GeRaidV3**

- Les variantes sont prises en compte explicitement.
- Ajout d'épreuves de type ascenseur.
- Ajout d'épreuves mutuellement exclusives.
- Ajout de l'importation des équipes à partir d'un fichier d'inscription.
- Ajout du téléversement automatique des résultats sur un site Web pour la publication des résultats.
- Ajout de l'inscription des équipes à la volée avant l'épreuve et pendant la collecte des résultats

# Table des matières

I. Conditions générales d'utilisation.....	1
II. Installer le logiciel.....	2
III. Premiers pas avec GeRaidV3.....	6
IV. Configurer.....	10
V. Créer les parcours.....	13
VI. Tester les parcours.....	24
VII. Inscrire les équipes.....	27
VIII. Récolter les résultats.....	33
IX. Afficher les classements.....	37
X. Attribuer des pénalités et des bonifications individuelles.....	40
XI. Publier les résultats en ligne.....	43
XII. Réparer.....	46

# I. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

GeRaidV3 est un logiciel de gestion électronique de course (GEC), spécialisé dans les raids multisports. Il utilise le système SPORTident® de chronométrage des courses à l'aide de puces électroniques.

GeRaidV3 est dérivé de l'excellent projet **GeRaid** développé par Thierry Porret (<http://t.porret.free.fr/lienlogiciel.php?idmenu=10>). Il intègre aussi la bibliothèque **GecoSI** (<https://github.com/sdenier/GecoSI>), développée par Simon Denier, pour interfacier le système de chronométrage SPORTident®.

## 1. Licence d'utilisation du logiciel

Le logiciel est gratuit et libre d'utilisation. Toutefois, le logiciel est fourni « tel quel », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité et d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas, les auteurs ne peuvent être tenus responsables de toute réclamation, dommage ou autre responsabilité, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, délictuelle ou autre, découlant du logiciel ou de son utilisation ou d'autres interactions avec le logiciel, ou en relation avec ceux-ci.

## 2. Licence d'utilisation du code source

Le code source du logiciel est disponible sur la forge GitLab à l'adresse :

<https://gitlab.com/clouardregis/geraidv3>

Le code source du logiciel est placé sous la licence libre et à code source ouvert **MIT** (<https://opensource.org/license/mit>). La licence donne à toute personne le droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le vendre et l'incorporer dans une autre licence. La seule obligation est d'inclure la notice de licence MIT dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.

## II. INSTALLER LE LOGICIEL

### 1. Prérequis à l'installation du logiciel

GeRaidV3 fonctionne sur les systèmes d'exploitation Linux, MacOS et Windows. Il a été développé avec le **langage Java version 11**.

#### 1.1. Prérequis pour Windows

Le logiciel ne nécessite aucune installation particulière pour s'exécuter. Il embarque le JRE Java nécessaire à son exécution.

Pour utiliser le système de lecture des puces SPORTident®, Il faut installer les **pilotes SPORTident**. Le plus simple est d'installer le logiciel gratuit *SI-Config+* ([https://www.sportident.fr/assis\\_telechargement.html](https://www.sportident.fr/assis_telechargement.html)) qui est utile à la configuration des boîtiers SPORTident et qui inclut l'installation de ces pilotes.

- Testé sur Windows 8, 10 et 11.

#### 1.2. Prérequis pour Linux

Pour pouvoir exécuter le logiciel, il est nécessaire d'installer une version de Java  $\geq 11$  sur le poste d'accueil. Vous pouvez télécharger Java à l'adresse :

<https://www.oracle.com/fr/java/technologies/downloads>

La lecture des puces SPORTident ne nécessite aucune installation spécifique.

- Testé sur Ubuntu 20.04 et 24.04.

#### 1.3. Prérequis pour MacOS

Pour pouvoir exécuter le logiciel, il est nécessaire d'installer une version de Java  $\geq 11$  sur le poste d'accueil. Vous pouvez télécharger Java à l'adresse :

<https://www.oracle.com/fr/java/technologies/downloads>

La lecture des puces SPORTident nécessite l'installation des pilotes **CP210x USB to UART Bridge** téléchargeables à l'adresse :

<https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>

- Testé sur Sequoia 15 et Tahoe 26.

### 2. Première installation du logiciel

GeRaidV3 est distribué sous la forme d'une archive compressée (.zip).

- **Téléchargement** : <https://vikazim.fr/wp-content/uploads/geraid/>

- **Installation** : extrayez l'intégralité du contenu du fichier Zip dans le dossier de votre choix (votre « dossier d'accueil »).

L'extraction crée le dossier `geraidv3` dans le dossier d'accueil avec le contenu suivant :

<b>geraidv3.exe</b> (ou <b>geraidv3</b> )	Exécutable de l'application.
<b>LICENCE</b>	Conditions d'utilisation du logiciel.
<b>manual.pdf</b>	Manuel d'utilisation détaillé.
<b>troubleshooting.pdf</b>	Guide de résolution des problèmes de GEC.
<b>checklist.pdf</b>	Pense-bête des actions à mener pour organiser un raid.
<b>libs/</b>	Bibliothèques système nécessaires au fonctionnement.
<b>jre/</b>	Environnement d'exécution de programmes Java.

### 3. Exécution du logiciel

- **Lancement** : double-cliquez sur l'exécutable correspondant à votre système d'exploitation (**Windows** : `geraidv3.exe` | **Linux / MacOS** : `geraidv3`).

- **Fichiers de données** : les fichiers de raid utilisés par GeRaidV3 utilisent l'extension `.grd`

- **Astuce d'ergonomie** : pour un accès plus rapide, nous vous recommandons d'associer l'extension `.grd` à l'exécutable de GeRaidV3. Ainsi, un double-clic sur un fichier de raid lancera automatiquement le logiciel.

À la première exécution du logiciel, vous devez configurer les paramètres généraux du logiciel. Les plus importants sont les deux dossiers de travail et de sauvegarde.

- Le **dossier de travail** contient les fichiers de raids produits par le logiciel (fichiers suffixés par `.grd`).

- Le **dossier de sauvegarde** contient les sauvegardes intermédiaires qui peuvent être effectuées automatiquement en cours d'édition. C'est aussi le dossier par défaut qui est proposé lors de la création des fichiers HTML contenant les classements.

**Conseil** : ne choisissez pas le dossier `geraidv3` comme dossier parent de ces deux dossiers, afin de faciliter la mise à jour ultérieure du logiciel. La mise à jour consistera alors simplement à remplacer le dossier `geraidv3` par le nouveau.

Une organisation classique des dossiers est :

```
├── dossier_d'accueil
│   ├── geraidv3/ (dossier téléchargé contenant le logiciel)
│   ├── dossier_travail/
│   └── dossier_sauvegarde/
```

Les valeurs des paramètres de configuration sont stockées dans des fichiers


textes regroupés dans un nouveau dossier geraidv3 dont l'emplacement dépend du système d'exploitation :

- Linux : \$HOME/.geraidv3
- Windows : %AppData%\geraidv3
- MacOS : \$HOME/Library/Application Support/geraidv3

## 4. Mise à jour du logiciel

### 4.1. Détection d'une nouvelle version

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, un indicateur visuel (triangle jaune) s'affiche à droite du menu de l'interface graphique.



⚠ **Remarque** : la détection des mises à jour nécessite une connexion réseau active au moment du lancement du logiciel.

### 4.2. Procédure de mise à jour automatique

1. Cliquez sur le triangle jaune affiché dans l'interface.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.
3. Le logiciel télécharge et installe automatiquement la nouvelle version.
4. Une fois l'installation terminée, le logiciel redémarre avec la nouvelle version du logiciel.

### 4.3. Procédure de mise à jour manuelle

Si la mise à jour automatique échoue, procédez comme une première installation :

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger** dans la fenêtre de mise à jour.
2. Téléchargez l'archive du logiciel (format .zip).
3. Décompressez l'archive.
4. Suivez la procédure d'installation initiale à partir des fichiers extraits.

## 5. Chronométrage avec le système SPORTident®

Pour utiliser GeRaidV3, il faut obligatoirement détenir un minimum de connaissance sur le système SPORTident. En effet, GeRaidV3 ne se substitue pas à la préparation classique d'une course. Il faut impérativement passer par la phase de configuration des boîtiers avec le logiciel *SI-Config+*.

### 5.1. Installer le système SPORTident

Pour utiliser le système de chronométrage SPORTident, il faut installer le logiciel

gratuit *SI-Config+* disponible uniquement sur Windows :

[https://www.sportident.fr/assis\\_telechargement.html](https://www.sportident.fr/assis_telechargement.html)

## 5.2. Les puces SPORTident

GeRaidV3 lit les puces SPORTident types 5, 6, 8, 9, 10, 11 et SIAC ainsi que les pCard. Pour fonctionner, les boîtiers maîtres de lecture doivent être configurés en **décochant la case Protocole ancien** avec *SI-Config+*.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des différentes puces, en particulier le nombre de balises pointées qu'elles peuvent retenir :

Type	Numéro	Vitesse	Nombre de balises	Format	Commentaire
SI-Card5	1 à 499 999	330 ms	30+6	12h00	Les 6 dernières balises n'ont pas de temps. Attention au réglage de l'heure zéro pour le passage de midi.
SI-Card6	500 000 à 999 999	130 ms	64 ou 192	24h00	Pour utiliser les 192 temps, il faut configurer tous les boîtiers (et le boîtier maître) en SI-Card6-192 avec le logiciel <i>SI-Config+</i> .
SI-Card8	2 000 000 à 2 999 999	115 ms	30	24h00	
SI-Card9	1 000 000 à 1 999 999	115 ms	50	24h00	
SI-Card10	7 000 000 à 7 999 999	60 ms	128	24h00	
SIAC	8 000 000 à 8 999 999	60 ms	128	24h00	
pCard	4 000 000 à 4 999 999	115 ms	20	24h00	
SI-Card11	9 000 000 à 9 999 999	60 ms	128	24h00	

## 5.3. Problèmes de connexion du boîtier maître SPORTident


Si la connexion au boîtier maître ne s'effectue pas, vérifiez les paramètres suivants :

- Vérifiez qu'aucun autre logiciel n'utilise déjà le boîtier maître.
- Vérifiez que le boîtier fonctionne avec un autre logiciel, comme *Si-Config+* (logiciel gratuit de SPORTident). Si *Si-Config+* ne fonctionne pas, il faut certainement installer les pilotes et revérifier ensuite le fonctionnement.
- Vérifiez avec *Si-Config+* que le boîtier maître est configuré en décochant la case **Protocole ancien** dans les paramètres avancés. Pensez à fermer *Si-Config+* après la vérification.
- Vérifiez dans la partie lecteur de puces SPORTident de l'interface que le bon port COM est sélectionné.

### III. PREMIERS PAS AVEC GERAIDV3

#### 1. Lexique et concepts fondamentaux

Pour bien utiliser GeRaidV3, il faut assimiler quelques notions qui ont été implémentées pour représenter les raids multisports.



Un **raid multisports** est un ensemble d'épreuves sportives successives où il faut trouver des balises qui rapportent des points ou des bonifications en temps. Le raid peut se dérouler sur un ou plusieurs jours.

Un **parcours** est un ensemble d'épreuves adaptées à un niveau de difficulté. Ainsi, un raid peut être ouvert à des néophytes sur un parcours *Découverte* et à des raiders confirmés sur un parcours *Aventure*. GeRaidV3 permet de gérer tous les parcours d'un raid en même temps.

Une **variante** donne la possibilité de varier l'organisation d'un parcours, par exemple, en changeant l'ordre des épreuves ou en plaçant des épreuves différentes. On peut ainsi répartir les équipes sur des variantes différentes représentant un même parcours. Les variantes sont particulièrement utiles pour disperser les équipes lors des premières épreuves. Toutes les équipes, quelle que soit la variante réalisée, seront classées sur le même parcours.

Une **étape** d'un parcours est une suite d'épreuves où il faut découvrir un maximum de balises. L'étape se caractérise par le vidage des puces en fin d'étape. GeRaidV3 peut donc gérer un raid multisports sur plusieurs jours avec vidage des puces à chaque fin de journée, ou un raid sur une journée mais avec beaucoup de balises qui nécessite un vidage intermédiaire compte tenu des limites de capacité de stockage des puces utilisées. Les étapes sont attachées aux parcours. Donc, toutes les variantes d'un parcours ont les mêmes étapes.

Une **équipe** est inscrite à un raid pour effectuer un parcours. Elle est affectée à un parcours ou à une variante s'il y en a. Une équipe est composée d'un ou de plusieurs équipiers. Elle est affectée à une **catégorie**. À chaque équipe est attribuée une ou plusieurs puces SPORTident qui vont permettre la collecte des points de passage.

Une **épreuve** d'un parcours ou d'une variante est une section sportive qui se caractérise par la découverte d'une succession de balises dans une configuration imposée (course à pied, VTT, au score, en ligne...) ou une section de gel du



chronomètre, par exemple, pour traverser une route.


Une **balise** est un poste matérialisé sur le terrain par un boîtier SPORTident qui permet généralement de vérifier le passage à des points de contrôle.

Une **pénalité hors épreuves** est une pénalité ou une bonification qui est attribuée individuellement à une équipe pour une étape. Cette fonctionnalité permet de gérer les pénalités de sécurité et toutes les formes d'épreuves qui ne peuvent pas être gérées par le système SPORTident.

⚠ **Important** : dans GeRaidV3, c'est l'équipe qui a obtenu le plus de points en un minimum de temps qui remporte la victoire.

## 2. Créer un raid

La construction d'un raid consiste à composer un fichier unique avec toutes les données du raid. Pour cela, l'interface du logiciel présente quatre parties dédiées chacune à une phase de la gestion électronique du raid.



- La **partie 1** est destinée à la création des parcours du raid, incluant la composition des étapes, des épreuves et la configuration des balises.
- La **partie 2** est dédiée à l'inscription des équipes dans les parcours.
- La **partie 3** gère la récolte des données issues des puces SPORTident à l'arrivée des concurrents.
- La **partie 4** est consacrée à la gestion des résultats et des classements.

Les quatre parties de l'interface couvrent les trois phases clés de l'organisation du

raid : **avant**, **pendant** et **après** le déroulement du raid.

**Astuce :** le menu **Aide > Checklist de l'organisation d'un raid** propose un fichier pense-bête qui rappelle la liste des actions à mener pour utiliser GeRaidV3 lors d'un raid.

## 2.1. Avant le raid

**Étapes de construction du raid :**

### 1. Configurer les paramètres spécifiques du raid (menu Raid)

- Configurer les paramètres spécifiques du raid, en particulier les catégories des équipes prises en compte.
- Voir Section IV.2 – Configurer le raid.

### 2. Créer les activités du raid (Partie 1)

- Créer les parcours et leurs variantes éventuelles.
- Définir les étapes et les épreuves pour chaque parcours.
- Ajouter les balises pour chaque épreuve. Les balises peuvent être créées manuellement ou importées collectivement depuis un fichier de parcours au format IOF (fichier XML) généré par des logiciels de cartographie tels que OCAD, Purple Pen ou OpenOrienteering Mapper.
- Voir Section V – Créer les parcours.

### 3. Tester l'organisation du raid (menu Simulation)

- Utiliser le simulateur de puces pour tester la configuration.
- Voir Section VI – Tester les parcours.

### 4. Inscrire les équipes (Partie 2)

Il est **fortement recommandé** de finaliser la création des parcours du raid avant d'inscrire les équipes.

- Inscrire les équipes individuellement, par importation depuis un fichier d'inscription issu d'un site spécialisé, récupéré au format CSV ou à la volée à partir de la lecture de puces SPORTIdent.
- Voir Section VII – Inscrire les équipes.

⚠ **Important :** ne pas oublier de faire la **mise à l'heure de tous les boîtiers** avant le raid. C'est une partie **critique** de l'utilisation de ce logiciel afin d'éviter des problèmes d'incohérence des temps de pointage.

## 2.2. Le jour du raid

### 1. Fixer l'heure zéro et lancer la lecture des puces (Partie 3)

- Surtout si le raid peut s'étaler à cheval sur minuit, régler l'heure zéro à 1 heure avant le départ prévu.
- Connecter un boîtier maître SPORTident sur la prise USB de l'ordinateur.
- *Voir Section VIII – Récolter les résultats.*

## 2. Récupérer les données des puces

- Chaque concurrent vide sa puce dans le boîtier maître connecté au logiciel.
- Les résultats de la puce s'affichent immédiatement (temps de course, balises manquantes) dans une fenêtre spécifique.
- Après chaque lecture, un ticket détaillé des données de la puce peut être imprimé et remis à l'équipe.
- *Voir Section VIII – Récolter les résultats.*

**⚠ Important** : pour pouvoir délivrer un ticket, configurer l'imprimante par défaut et ajuster le niveau de détail d'impression dans les paramètres généraux, selon le type d'imprimante utilisé.

## 3. Visualisation des résultats (Partie 4)

- Les résultats et les classements sont disponibles en temps réel.
- *Voir Section IX – Afficher les classements.*
- Option : Publier les résultats en temps réel sur un site web accessible depuis un téléphone.
- *Voir Section XI – Publier les résultats en ligne.*

### 2.3. Après le raid

#### 1. Modification des résultats

- Il est possible d'attribuer manuellement des pénalités ou des bonifications à des équipes pour modifier les résultats.
- *Voir Section X – Attribuer des pénalités et des bonifications individuelles.*

#### - Correction des problèmes

- Corriger manuellement les problèmes survenus dans l'organisation du raid.
- *Voir Section XII – Réparer.*


#### 2. Publier les résultats

- Publier les résultats définitifs sur un site Internet partenaire.
- *Voir Section XI – Publier les résultats en ligne.*


## IV. CONFIGURER

### 1. Configurer le logiciel

Le menu **Configuration > Paramètres généraux** gère les paramètres communs à tous les raids, ainsi que les paramètres de configuration de l'interface du logiciel.



Le menu ouvre la fenêtre de configuration des paramètres suivante :



Nom long	Nom court
Femme	F
Mixte	M
Homme	H

#### 1.1. Dossiers


La configuration permet de changer le dossier de travail et le dossier de sauvegarde.

- Le **dossier de travail** contient les fichiers de raid (fichiers suffixés par .grd). C'est dans ce dossier que s'ouvriront les fenêtres de recherche des fichiers.
- Le **dossier de sauvegarde** stocke les copies des fichiers de raid générés lors de la sauvegarde automatique, ainsi que les fichiers HTML générés avec les

classements. Il est recommandé de supprimer le contenu de ce dossier avant chaque nouveau raid.

## 1.2. Modèle de balise

Le bouton **Paramètres par défaut des balises** de la fenêtre ouvre une fenêtre pour configurer un modèle de balise qui sera utilisé lors de la création d'une balise. Le modèle de balise définit soit les pénalités ou bonifications en temps et en points lorsqu'un poste est découvert, soit, au contraire, les pénalités ou bonifications en temps et en points lorsqu'un poste est manquant.



## 1.3. Impression

GeRaidV3 permet d'imprimer les résultats individuels des équipes et les différents classements.

Afin de gagner en rapidité, l'impression des résultats individuels des équipes lors de la lecture des puces se fait avec l'imprimante par défaut. Si vous n'avez pas configuré l'imprimante par défaut, l'impression ne fonctionnera pas. Pour utiliser une imprimante à rouleaux, cochez la case **Impression réduite des résultats individuels** des paramètres de GeRaidV3.

L'impression des classements permet de choisir son imprimante. En cochant ou décochant la case **Impression réduite des résultats généraux**, vous pourrez utiliser une imprimante à rouleaux pour des résultats simples ou une imprimante A4 pour des résultats complets.


## 1.4. Catégories des équipes par défaut

Les catégories des équipes définies dans cette fenêtre seront utilisées par défaut lors de la création d'un nouveau raid.

## 2. Configurer le raid

Le menu **Raid > Paramètres du raid** permet de régler les paramètres spécifiques

du raid en cours.



Le menu ouvre la fenêtre de configuration suivante qui liste les paramètres configurables.

The image shows a window titled 'Paramètres du raid'. It contains the following elements:


- A text field for 'Nom du raid' with the value 'ctdnf18'.
- A section titled 'Catégories du raid' with three icons: a green plus sign, a green circle with a slash, and a red circle with an X.
- A table with two columns: 'Nom long' and 'Nom court'. The rows are: Masculin (H), Feminin (F), and Mixte (M).
- A section titled 'Impression des résultats' with two rows: 'Entête' (Catedit Night Fever 2018) and 'Pied de page' (Résultats provisoires).
- Two buttons at the bottom: 'Valider' and 'Annuler'.


Les paramètres sont le nom du raid, les catégories du raid et l'entête et pied de page qui apparaîtront lors de l'impression des résultats.

La liste des catégories initiale est reprise de celle définie dans le panneau de configuration des paramètres globaux.

## V. CRÉER LES PARCOURS

La partie de l'interface destinée à la création du raid se compose de cinq compartiments pour les cinq composants d'un raid : parcours, variante, étape, épreuve et balise.

Le compartiment des variantes d'un parcours n'est visible que si les variantes sont activées dans le compartiment parcours à partir du bouton .



Parcours

Raideur

Variantes

Toutes les variantes

Étapes

Etape 1 (en cours)

Épreuves

Ordre libre Raideur

Labyrinthe Raideur

Breuil Raideur

GEL

Balises

Balise 180 : PV : +3 pts; PM : +0:25:00

Balise 189 : PV : +3 pts; PM : +0:25:00

Balise 190 : PV : +3 pts; PM : +0:25:00

Balise 192 : PV : +3 pts; PM : +0:25:00

Balise 193 : PV : +3 pts; PM : +0:25:00

Balises : 9 Points : 27

### 1. Créer les parcours

Le premier compartiment gère les parcours.



Parcours

Raideur

La liste déroulante sélectionne le parcours actif pour l'affichage des données sur l'interface. Toutes les opérations de l'interface porteront sur ce parcours uniquement.

À droite de la liste déroulante, les boutons permettent de gérer les parcours :


- **Créer un parcours** : ajoute un nouveau parcours. Un parcours est caractérisé par un nom et le nombre de puces par équipe.
- **Modifier le parcours** : édite les propriétés du parcours actif.
- **Supprimer le parcours** : supprime le parcours actif.
- **Dupliquer le parcours** : crée une copie du parcours actif avec les étapes, les variantes (le cas échéant), les épreuves et les balises. **Les équipes ne sont pas**

**copiées.**

Essai parcours△ Dans un même raid, deux parcours ne peuvent pas porter le même nom, quelle que soit la casse (majuscule / minuscule).

- Le **dernier bouton** : active la création de **variantes** pour le parcours actif. Lorsque cette option est activée, le compartiment dédié aux variantes s'affiche dans l'interface.

## 2. Créer les variantes de parcours


Le compartiment des variantes n'est visible que lorsque le bouton  a été activé dans le compartiment du parcours.

Une variante donne la possibilité de varier l'organisation d'un parcours selon les équipes, par exemple, en changeant l'ordre des épreuves ou en plaçant des épreuves différentes. On peut ainsi répartir les équipes sur les différentes variantes représentant un même parcours. C'est particulièrement utile pour disperser les équipes lors des premières épreuves. Toutes les équipes, quelle que soit la variante réalisée, seront classées sur le même parcours.

△ **Important** : une fois les variantes activées, il n'est plus possible de revenir à une organisation du parcours sans variante, autrement qu'en créant un nouveau parcours. Toutefois, si le parcours n'a qu'une seule variante, le comportement est le même que sans variante. Il suffit de sélectionner la variante dans la liste.

### 2.1. Sélection de la variante active

Utilisez la liste déroulante des variantes pour sélectionner la variante active dans l'interface. Les boutons à droite permettent de créer, modifier et supprimer une variante. Le **bouton étoile** ajoute plusieurs variantes en une fois.



△ **Important** : la variante sélectionnée détermine les équipes et les épreuves qui pourront y être affectées.

### 2.2. Option « Toutes les variantes »

L'option **Toutes les variantes** correspond au modèle de base du parcours. Elle permet de créer des épreuves communes à toutes les variantes.

Lors de la création d'une nouvelle variante, toutes les épreuves définies dans **Toutes les variantes** sont ajoutées par défaut. Lors de la création d'une épreuve avec l'option **Toutes les variantes**, elle est ajoutée à toutes les variantes existantes.

### 2.3. Personnalisation d'une variante

Pour chaque variante, il est possible de :



- Ajouter des épreuves spécifiques à cette variante uniquement.
- Modifier l'ordre des épreuves pour cette variante uniquement.

⚠ **Important** : la modification de l'ordre des épreuves est possible uniquement au niveau d'une variante spécifique. Elle n'est pas possible au niveau de **Toutes les variantes**, puisque qu'elle n'a aucun effet sur l'ordre des variantes.

## 2.4. Création d'une nouvelle variante

Dans le compartiment des variantes, vous pouvez créer une nouvelle variante.

La nouvelle variante contiendra :

- les épreuves communes définies dans **Toutes les variantes**,
- les épreuves spécifiques que vous ajoutez à cette variante.

Chaque variante peut avoir un ordre d'épreuves différent, indépendant des autres variantes.

## 3. Créer les étapes

Le troisième compartiment gère les étapes du parcours actif sur l'interface. Une étape correspond à une suite d'épreuves qui se termine par le vidage des puces.




La liste déroulante sélectionne l'étape active sur l'interface.

Les boutons servent à créer une nouvelle étape, modifier ou supprimer l'étape active. Lors de la suppression d'une étape, les pénalités hors épreuves associées sont également supprimées.

⚠ Dans un parcours, il n'est pas possible d'avoir deux étapes ayant le même nom quelle que soit la casse.

La fenêtre de création et de modification d'une étape est la suivante :



Dans cette fenêtre, lorsque la case **Étape terminée** est cochée, GeRaidV3 ne

propose plus d'associer un résultat lors de la lecture d'une puce à cette étape. Cette fonctionnalité est utile pour les raids sur plusieurs jours, puisqu'une même puce est utilisée sur plusieurs étapes.

Il existe deux types de départ pour une étape :

- Le départ **Au boîtier** est utilisé lorsque l'étape commence par la validation d'un boîtier SPORTident de type départ.
- Le départ **Grouper** est utilisé lorsque toutes les équipes partent en même temps. Dans ce cas, il faut préciser l'heure de départ.

Il existe trois types de limite pour une étape :


- **Sans limite** : il n'y a rien à renseigner en plus. Les équipes ne sont ni limitées en durée ni en horaire pour cette étape.
- **Avec limite de durée** : il faut renseigner la durée limite accordée à l'étape (sans les pénalités), puis les points à déduire et le temps à ajouter par tranche de minutes de dépassement. Le temps passé dans les sections de gel du chronomètre est défalqué du temps de course, ainsi que toutes les épreuves non chronométrées.
- **Avec limite horaire** : il faut renseigner l'heure limite d'arrivée accordée à l'étape, puis les points à déduire et/ou le temps à ajouter par tranche de minutes de dépassement.

### 3.1. Organisation d'une étape à cheval sur deux jours

Même si les puces les plus récentes possèdent une indication du jour de la semaine, les temps inscrits sont au format 24h00 (p. ex. 14:23:45), sauf pour les puces SI5 qui sont au format 12h00. En conséquence, pour chronométrer une étape qui se déroulera à cheval sur minuit, **il faut régler l'Heure zéro** dans la partie lecture des puces SPORTident de l'interface, en mettant l'heure zéro à 1 heure avant le départ (voir Section VIII.2 – Fixer l'heure zéro).

## 4. Créer les épreuves

Le quatrième compartiment gère les épreuves de l'étape active. Une épreuve est contrôlée par une liste de balises.



La liste d'épreuves permet de sélectionner l'épreuve active pour l'affichage des balises sur l'interface.

Les **3 premiers boutons** servent à créer une nouvelle épreuve, modifier et

supprimer l'épreuve active dans la liste.

⚠ Il n'est pas possible d'avoir deux épreuves ayant le même nom pour une étape quelle que soit la casse.


Le **dernier bouton** exporte les épreuves de l'étape au format CSV avec la liste des balises. Le fichier obtenu pourra être lu par un logiciel de type tableur. L'impression de ce fichier peut être utile pour la répartition des boîtiers entre poseurs lors de la pose des balises.

⚠ Le caractère séparateur utilisé dans le fichier CSV est le point-virgule.

L'**avant-dernier bouton** importe les épreuves à partir d'un fichier CSV qui respecte le même format que celui généré par l'exportation. Cette fonctionnalité permet de créer plus rapidement des épreuves, mais sans les paramètres avancés. Chaque ligne correspond à une épreuve où la première colonne est le nom de l'épreuve, la deuxième le type de l'épreuve parmi *gel* ou *active*, et les suivantes les codes de postes. Les balises créées prennent les valeurs de paramètres du modèle de balise. Les nouvelles épreuves créées sont ajoutées à la fin de la liste. Les épreuves existantes avec le même nom ne sont pas modifiées.

Les **flèches** ▼ et ▲ modifient l'ordre d'enchaînement des épreuves pour le parcours ou la variante sélectionnée.

La fenêtre de création et de modification d'une épreuve est la suivante :



Le bouton **Paramètres par défaut des balises** permet de créer un modèle de balise spécifique de cette épreuve qui donne les valeurs par défaut des pénalités et des bonifications lors de la création et de l'importation de balises pour cette épreuve. À défaut, les valeurs par défaut seront prises du modèle global défini dans les

paramètres du raid. À l'intérieur de la fenêtre de création du modèle, un bouton permet de supprimer ce modèle et de revenir au modèle de balise global.

Si l'épreuve est dans une variante, en cliquant sur la boîte à cocher **Épreuve variante**, l'épreuve devient spécifique de la variante sélectionnée. À partir de ce moment, toute modification faite sur l'épreuve n'affectera que cette épreuve et plus celles de même nom dans les autres variantes.

Il existe deux types d'épreuve : section de gel et section d'activité. À la création d'une épreuve, il faut préciser le type.

**Astuce** : il est possible de transformer une section de gel en épreuve standard et inversement, en utilisant le menu contextuel sur une épreuve.

#### 4.1. Section de gel du chronomètre

Une section de gel correspond à une partie du parcours où le chronomètre est arrêté, par exemple, pour la traversée dangereuse d'une route. Elle est généralement constituée de deux balises, une de début du gel et une de fin du gel, placées d'un côté et de l'autre de la route à traverser.

Si les deux balises ne sont pas validées dans l'ordre, ou qu'une balise autre est validée entre elles, les deux balises de la section de gel sont déclarées PM.

Toutefois, il est possible de déclarer cette section utilisable dans les deux sens, d'abord dans un sens, puis dans l'autre après avoir validé d'autres balises. Cela évite d'avoir à poser deux balises de chaque côté, une pour l'aller et l'autre pour le retour.

Il est aussi possible de donner une durée limite au-delà de laquelle une pénalité sera infligée. Cela empêche les raideurs d'utiliser cette section de gel comme période de repos.

#### 4.2. Une section d'activité

Les sections d'activités sont des épreuves classiques contrôlées par un ensemble de balises.

Cocher la case **Chronométrage d'une épreuve** fait entrer l'épreuve dans le calcul du temps total de l'épreuve. Au contraire, si l'épreuve n'est pas chronométrée, le temps de l'épreuve est déduit du temps total du parcours.

À l'instar des étapes, il existe trois types de limite pour une épreuve :

- **Sans limite** : il n'y a rien à renseigner en plus. Les équipes ne sont pas limitées en temps ou en horaire pour cette épreuve.
- **Avec limite de durée** : il faut renseigner la durée limite accordée à l'épreuve (sans les gels et pénalités), puis les points à déduire et le temps à ajouter par minute de dépassement.
- **Avec limite horaire** : il faut renseigner l'heure limite d'arrivée accordée à l'épreuve, puis les points à déduire et le temps à ajouter par minute de

dépassement. En cas de passage de minuit, il faut aussi fixer l'heure zéro. Dans ce cas, il faut rajouter 24h00 pour que cela fonctionne. Par exemple, avec une heure zéro de 21h00, une heure limite à 08h00 le lendemain matin devra être renseignée à 8h00 + 24h00 soit 32h00.

Pour des épreuves avec limite de durée ou d'horaire, la case **Chronométrage de l'épreuve** est automatiquement cochée pour que GeRaidV3 puisse déterminer les balises de départ et d'arrivée et faire ensuite les calculs adéquats.

Si les équipes doivent valider les balises dans l'ordre de la liste, cochez la case **Course à effectuer en ligne**. Par défaut, une épreuve est considérée comme une course au score sans ordre spécifique.

Si l'option **Fixer l'heure d'arrivée de l'épreuve à l'heure d'arrivée de l'étape** est cochée pour la première épreuve de l'étape, l'heure de départ de la section sera l'heure de départ de l'étape.

Si la case **Fixer l'heure de départ de l'épreuve à l'heure de départ de l'étape** est décochée pour la dernière épreuve de l'étape, l'heure d'arrivée de la section sera l'heure d'arrivée de l'étape.

Il est également possible d'utiliser les dernières et premières balises des épreuves adjacentes pour effectuer le chronométrage d'une épreuve. Pour cela, il faut cocher les cases **Fin du chronométrage au début de l'épreuve suivante** ou **Début du chronométrage à partir de la fin de l'épreuve précédente**.

Si une épreuve doit être effectuée après l'arrivée, par exemple, une épreuve de tir à l'arc, il faut placer cette épreuve à la fin de la liste et cocher la case **Épreuve effectuée après l'arrivée**. Ainsi, en cas de chronométrage, l'heure d'arrivée sera attribuée à l'épreuve précédente.

En cochant la case **Postes à faire après l'épreuve précédente**, GeRaidV3 déclarera poste manquant (PM) tout poste de l'épreuve qui sera fait avant un des postes de l'épreuve précédente. Si l'épreuve est la première de la liste, cette fonctionnalité est inopérante.

En cochant la case **Postes à faire avant l'épreuve suivante**, GeRaidV3 déclarera poste manquant (PM) tout poste de l'épreuve qui sera fait après un des postes de l'épreuve suivante. L'intérêt est d'éviter qu'un raideur ne puisse valider une balise d'une épreuve suivante en ordre libre pendant cette épreuve. Si l'épreuve est la dernière de la liste, cette fonctionnalité est inopérante.

Afin d'interdire une double sanction systématique, GeRaidV3 interdit de cocher les deux cases. Cette fonctionnalité est intéressante, par exemple, dans le cas d'une épreuve où l'organisateur souhaite que les premières balises soient effectuées en ligne pour des raisons de sécurité et les suivantes au score. Il suffit, dans GeRaidV3, de créer deux épreuves au lieu d'une et de les lier par une des deux options en fonction du but recherché.

La case **Épreuve mutuellement exclusive avec la suivante** permet de déclarer deux épreuves mutuellement exclusives. Si seule l'une des deux a été faite ou si les deux ont été faites par deux équipiers différents, le résultat est le meilleur des deux.

Il est possible d'attribuer un coefficient multiplicateur à la durée totale d'une épreuve en modifiant le paramètre **Temps final multiplié par**. Cette fonctionnalité permet de rendre plus attrayantes des épreuves courtes en creusant artificiellement les écarts entre les équipes. Pour que ce calcul fonctionne, il faut également veiller à cocher la case **Chronométrage de l'épreuve**.

**Attention** : lorsqu'une épreuve est chronométrée ou que les limites horaires ou de temps sont utilisées, l'organisateur doit s'assurer que les balises de contrôle sont obligatoirement validées par toutes les équipes.


### 4.3. Cas particulier des épreuves de type ascenseur

Une épreuve de type ascenseur correspond à une suite de balises à exécuter dans l'ordre. À partir du moment où une balise de l'ascenseur est validée, il faut que toutes les balises de l'ascenseur soient validées, dans l'ordre, et rien qu'elles. Si l'une des balises est manquante (PM), ou qu'une balise d'une autre épreuve est validée, toutes les balises de l'épreuve sont considérées comme PM.

Pour construire une épreuve de type ascenseur, il faut créer une épreuve de type **section d'activité** et cocher la case **Course à effectuer en ascenseur**.

## 5. Créer les balises

Le cinquième compartiment gère la liste des balises de l'épreuve sélectionnée.



Les **3 premiers boutons** servent à créer une nouvelle balise, modifier et supprimer la balise sélectionnée. Les balises sont classées dans la fenêtre par ordre de création.

Le **bouton étoile** crée plusieurs balises avec les paramètres par défaut. Le bouton étoile crée plusieurs balises avec les paramètres par défaut.

**⚠ Important** : il est possible d'utiliser la même balise plusieurs fois dans une même épreuve, par exemple, pour faire un parcours en papillon en revenant à un même endroit plusieurs fois. Mais, il est impossible d'utiliser une même balise dans des épreuves différentes d'une même étape. Ce cas n'est pas pris en compte et donne des résultats erronés.

Le **dernier bouton** importe des balises à partir d'un fichier de parcours au format IOF issu de logiciels comme OCAD, Purple Pen ou OpenOrienteering Mapper. Une

fenêtre intermédiaire permet de choisir le circuit à importer s'il y en a plusieurs dans le fichier. Les balises importées prendront les valeurs du modèle de balise de l'épreuve s'il existe ou celles du modèle global sinon.

Les **flèches** ▼ et ▲ modifient l'ordre d'enchaînement des balises.

La fenêtre de création et de modification d'une balise permet de spécifier soit les pénalités en temps et en points lorsqu'un poste est manquant, soit, au contraire, les bonifications en temps et en points lorsque le poste est découvert.

## 6. Créer une épreuve type tir à l'arc

Les raids multisports incluent souvent une ou deux épreuves de tir (arc, carabine, pistolet, sarbacane...).

Il existe plusieurs façons de gérer ce type d'épreuve dans GeRaidV3. Nous allons décrire ici 3 manières de gérer une épreuve de 3 tirs où chaque coup au but rapporte une bonification de 2 minutes. Il existe, bien sûr, d'autres façons de procéder.

### 1. À l'aide de 3 boîtiers :

- Créer 3 balises avec 2 minutes de bonification si découvert.
- Déroulement : à l'issue du tir, le responsable de l'atelier fait poinçonner le nombre de boîtiers correspondant au nombre de coups au but de l'équipe.
- Avis : simple à comprendre, mais lourd en nombre de boîtiers si le nombre de tir augmente.

### 2. À l'aide de 2 boîtiers :

- Créer 2 balises avec 2 minutes (balise 31) et 4 minutes (balise 32) de bonification si découvertes.
- Déroulement : à l'issue du tir, le responsable de l'atelier fait poinçonner la balise 31 aux équipes ayant réussi un seul tir, la balise 32 aux équipes ayant réussi deux tirs et les balises 31 et 32 aux équipes ayant réussi les trois tirs.

- Avis : plus complexe en calcul pour le responsable de l'atelier (surtout si le nombre de tirs augmente) mais permet de diminuer le nombre de boîtiers.

### 3. À l'aide d'un seul boîtier :

- Créer 3 balises avec le même numéro et avec 2 minutes de bonification si découvert.
- Déroulement : à l'issue du tir, le chef d'atelier fait poinçonner la balise autant de fois que le nombre de tirs réussis par les équipes.
- Avis : un seul boîtier est nécessaire quel que soit le nombre de tirs. Cependant, pour être pris en compte, le boîtier ne doit pas être poinçonné trop rapidement entre les validations. Il faut attendre 10 secondes entre chaque validation.

## 7. Générer un récapitulatif du raid

Le menu **Raid > Récapitulatif du raid** affiche dans une fenêtre dédiée, une vue synthétique de l'organisation du raid, parcours par parcours. Ce récapitulatif est utile à l'organisateur du raid pour vérifier la conformité des parcours du raid.

Les boutons en bas de la fenêtre permettent d'imprimer et d'enregistrer le récapitulatif dans un fichier HTML.

**À noter** : pour marquer les incohérences lors du chronométrage des épreuves, GeRaidV3 mettra la balise avec le code 30 à chaque fois qu'une balise est manquante dans une épreuve.

## 8. Astuces d'organisation

Le paramétrage de GeRaidV3 doit refléter l'organisation de ce qui va se dérouler sur le terrain. Il est donc préférable de mettre les épreuves dans l'ordre du déroulement, même si ce n'est pas une obligation dans la plupart des organisations.

Afin de facilement visualiser d'éventuels problèmes sur les balises de contrôle (chronométrage des épreuves, début et fin des sections de gel du chronomètre), il est préférable d'utiliser une plage de numéros différente des autres balises pour ces balises, par exemple supérieure à 200. Ainsi, lors de la lecture d'une puce, les balises de contrôle manquantes apparaîtront en rouge et il sera plus facile de visualiser les équipes qu'il faudra traiter ensuite pour rendre les résultats cohérents.

Il est, bien sûr, toujours préférable que l'organisateur s'assure que les balises de contrôle soient toutes validées correctement par les équipes.

Les balises de contrôle devant être validées par toutes les équipes, il serait donc normal de ne mettre aucune pénalité ou bonification pour ces balises.

Même si GeRaidV3 peut chronométrer toutes les épreuves, il n'est peut-être pas judicieux de le faire. Le chronométrage demande un surplus de balises et n'apporte pas nécessairement de plus-value pour toutes les épreuves, sauf si l'épreuve fait



l'objet d'un challenge particulier.

Par contre, le chronométrage est obligatoire lorsque l'épreuve a une durée ou un horaire limite ou si le coefficient multiplicateur du temps est supérieur à 1.

En jouant avec les cases à cocher **Chronométrage à partir de la fin de l'épreuve précédente** et **Fin du chronométrage au début de l'épreuve suivante**, il est possible de réduire le nombre de balises dédiées au chronométrage en utilisant la même balise pour la fin d'une épreuve et le début de la suivante.

## VI. TESTER LES PARCOURS


Tester un parcours consiste à générer des résultats factices pour les puces électroniques avec comme objectif de vérifier la cohérence de la configuration. La démarche s'appuie sur la création d'équipes factices auxquelles sont attribués des temps de passage aléatoires aux différentes balises.

Avant de lancer une simulation, assurez-vous que les parcours sont entièrement configurés, incluant :


- les différentes étapes,
- les éventuelles variantes,
- les épreuves et leurs balises associées.

### 1. Simuler les données des puces à partir d'une interface

Le menu **Simulation > Lancer une simulation des résultats** ouvre une fenêtre pour construire et exécuter la simulation.



La fenêtre de simulation présente deux onglets : **Équipes** et **Classements**.



## 1.1. L'onglet Équipes

Cet onglet gère la création d'équipes factices avec des résultats aléatoires pour les puces sur une étape du parcours. Une seule puce par équipe est générée même si le parcours est configuré avec plusieurs puces par équipe.

L'ajout d'équipes factices avec leurs résultats se fait par la fenêtre suivante :

Génération aléatoire de résultats

Nombre d'équipes à générer pour le parcours 7

Postes manquants aléatoires

Nombre 3

Postes manquants spécifiques

151  
169

Écart de temps entre les postes 00 mn 10 s

Heure de départ 08 h 00 mn 00 s

Générer Annuler

Dans cette fenêtre, vous pouvez :

- définir le nombre d'équipes à générer,
- ajuster le temps de parcours entre chaque balise (10 secondes par défaut),
- définir l'heure de départ (00:00:00 par défaut),
- imposer certaines balises comme postes manquants,
- définir un nombre de postes manquants aléatoires,
- ajouter des postes validés en supplément.

### Exemple :

Pour l'exemple donné dans la figure au-dessus, la simulation va générer 7 équipes factices pour le parcours sélectionné, avec :

- 3 postes manquants aléatoires,
- 2 postes manquants imposés (151 et 169),
- une heure de départ fixée à 08:00,
- des validations de balises toutes les 10 secondes à partir de cette heure.

Une fois générés, les résultats d'une équipe peuvent être modifiés afin de varier la simulation :

- modification des heures de validation,
- suppression de balises,
- ajout de balises, y compris hors parcours.

Le panneau inférieur de la fenêtre de simulation affiche le résultat détaillé pour l'équipe sélectionnée. Un clic droit sur une équipe de la liste permet d'ouvrir un menu d'édition des résultats de l'équipe pour ajouter ou modifier des postes pointés factices.

## 1.2. L'onglet Classements

Il affiche le classement général par catégorie pour les équipes générées avec le niveau de détail correspondant.



CLT	DOSSARD	PUCE	ÉQUIPE	CAT.	TEMPS	POINTS	DÉPART	ARRIVÉE	TPS COURSE
1	01	3170210	Équipe-01	M	2:17:00	207	8:00:00	8:12:10	0:12:10
2	02	8444669	Équipe-02	H	2:17:00	207	8:00:00	8:12:10	0:12:10
3	03	5379926	Équipe-03	F	2:17:00	207	8:00:00	8:12:10	0:12:10
4	04	6829332	Équipe-04	H	2:17:00	207	8:00:00	8:12:10	0:12:10

## 2. Simuler les données des puces à partir d'un fichier CSV

Une autre méthode pour simuler les données sans passer par l'interface de simulation consiste à importer des résultats factices depuis un fichier CSV. Cette version nécessite d'avoir ajouté au préalable des équipes dans le panneau des équipes.

Procédure :

1. Exportez un modèle de fichier contenant la structure attendue du fichier avec les équipes présentes via le menu **Raid > Résultats SPORTident > Exporter les résultats au format CSV**.
2. Modifiez le fichier CSV en ajoutant des résultats simulés.
3. Importez-le via le menu **Raid > Résultats SPORTident > Importer les résultats au format CSV**.
4. Vérifiez les résultats dans le panneau **Classements** et corrigez éventuellement en conséquence l'organisation du raid.

## VII. INSCRIRE LES ÉQUIPES

La gestion des équipes se fait entièrement dans la partie **Équipes** de l'interface du logiciel.



Les équipes sont affichées avec leur numéro de dossard, la catégorie d'appartenance, le nom de l'équipe, et la liste des puces affectées.

⚠ **Important** : si les variantes ne sont pas activées pour le parcours sélectionné, les équipes sont affectées au parcours. Si les variantes sont activées, les équipes sont associées à la variante sélectionnée. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner une variante avant de créer une équipe.

Elles sont classées par ordre alphabétique des dossards. Le dossard numéro 100 sera ordonné avant le dossard 30, sauf s'il est numéroté 030.

Pour l'affichage des équipes dans la liste, les conventions suivantes sont adoptées pour écrire le nom des équipes :

- Les équipes absentes ou qui ont abandonné apparaissent en *italique grisé*.
- Les équipes non-classées apparaissent en *italique marron*.
- Les équipes qui n'ont pas encore de résultat pour l'étape en cours apparaissent en **gras**.

Un **double clic** sur une équipe de la liste ouvre une fenêtre détaillant les données enregistrées sur l'équipe, comme le nom de l'équipe, celui des équipiers et la catégorie.

En effectuant un **clic droit** avec la souris sur une équipe de la liste qui possède un résultat pour une de ses puces, un menu contextuel apparaît pour afficher les détails du résultat de la puce.

## 1. Créer une équipe

Les **trois boutons de la zone [1]** permettent de créer, modifier ou supprimer une équipe.

La création ou la modification d'une équipe ouvre la fenêtre suivante :

Création d'une équipe

Nom: L'équipe

Dossard: 112

N° puce: 778991,778998

☐ Non classée ☒ Absente ou abandon

Variante: OrienteurA

Catégorie: Masculin

Équipiers

Équipiers

Nom	Prénom
Equipier	Un
Equipier	Deux

☒ Vérifier la compatibilité des puces

Créer l'équipe Annuler

⚠ Le nom de l'équipe doit être unique pour un parcours quelle que soit la casse. De même, le numéro de la puce doit être unique pour un raid. S'il y a plusieurs puces par équipe, il faut donner les numéros de puce en les séparant par une virgule sans espace.

En cochant la case **Non classée**, l'équipe apparaîtra en fin de classement dans les résultats.

En cochant la case **Absente ou Abandon**, l'équipe ne sera plus prise en compte dans le décompte des équipes encore en course et n'apparaîtra pas dans les classements.

En cochant la case **Vérifier la compatibilité des puces**, GeRaidV3 vérifie la capacité mémoire des puces données par rapport au nombre total de balises de l'étape (voir Section II.5).

## 2. Gérer les équipes

### 2.1. Rechercher une équipe

Le **bouton [2]**, le raccourci **CTRL-F**, ou le menu **Raid > Rechercher une équipe** ouvre la fenêtre de recherche d'une équipe par le numéro de puce électronique, une partie du nom de l'équipe ou une partie du nom d'un équipier.

### 2.2. Déplacer une équipe vers un autre parcours

Le **bouton [3]** déplace une équipe vers un autre parcours ou une autre variante du même ou d'un autre parcours lorsque les variantes sont activées. Il faudra certainement modifier le numéro de dossard ensuite à la main. Attention, si cette équipe possède déjà un ou plusieurs résultats pour les puces, ces résultats seront supprimés, puisque le parcours destination n'a pas les mêmes balises que le parcours d'origine.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité en cours de lecture des puces, il faut donc bien veiller à sauvegarder son raid.

### 2.3. Numéroté automatiquement les équipes

Le **bouton [4]** attribue automatiquement un numéro de dossard aux équipes du parcours sélectionné. Un numéro de dossard est formé de trois parties. Le champ *préfixe*, qui peut être vide, un numéro et un *suffixe*, qui peut être vide. Il est donc possible de numéroté les dossards de plusieurs façons, par exemple 100, 101,102 ou A1, A2, A3 ou 10B, 11B, 12B ou A100B, A101B, A102B.

### 2.4. Changer l'ordre d'affichage des équipes

Le **bouton [5]** ouvre une fenêtre pour changer l'ordre d'affichage des équipes selon le dossard, le nom d'équipe, le numéro de puce ou la catégorie.

## 3. Exporter les équipes au format CSV

Le **bouton [7]** exporte les équipes au format CSV. Le fichier obtenu pourra être lu par un logiciel de type tableur.


## 4. Importer des équipes au format CSV

Le **bouton [6]** permet d'inscrire les équipes à partir d'un fichier CSV.

⚠ Le caractère séparateur utilisé pour le fichier CSV est le point-virgule.

### 4.1. Inscrire les équipes en important un fichier contenant les équipes (avec leurs puces)

L'onglet **Fichier équipes avec puces** de la fenêtre d'importation permet l'ajout des équipes à partir d'un seul fichier au format CSV qui intègre directement les puces avec les équipes.




Le format du fichier peut être obtenu en exportant une équipe factice ajoutée à la main dans la fenêtre des équipes.

Le fichier CSV attendu contient une ligne par équipe. S'il y a plusieurs puces pour une équipe, elles doivent être séparées par des virgules dans la colonne puce.

Si une équipe est déjà présente dans le logiciel, elle n'est pas modifiée.

## 4.2. Inscrire les équipes en important un fichier avec les équipes et un fichier avec les puces

L'onglet de la fenêtre d'importation **Fichier inscription + Fichier puces** permet l'ajout des équipes à partir d'un fichier CSV des équipes et d'un fichier CSV des puces. Les puces seront automatiquement affectées aux équipes par couplage.



Les puces sont attribuées aux équipes dans l'ordre de leur apparition dans le fichier CSV en respectant le nombre de puces par équipe défini lors de la création du parcours.

Il est possible d'affecter directement des puces à des équipes dans le fichier CSV des équipes. Cela permet d'intégrer, par exemple, des puces personnelles de raideurs. S'il y a plusieurs puces pour une équipe, elles doivent être séparées par des virgules dans la colonne puce. L'équipe sera complétée avec des puces prises dans le fichier des puces pour respecter le nombre attendu.

Si une équipe est déjà présente dans le logiciel, elle n'est pas modifiée.

## 5. Importer les équipes à partir d'un fichier d'inscription

Si vous disposez d'un fichier d'inscription des équipes sur les différents parcours de votre raid, que vous avez récupéré auprès d'un site d'inscription, il est alors facile d'ajouter les équipes à votre raid sur GeRaidV3 en utilisant la fonction d'importation des équipes présentée au-dessus.

1. Transformez votre fichier d'inscription en fichier CSV.
2. Modifiez-le de telle manière que les colonnes respectent le format attendu.  
Pour récupérer le format du fichier, l'interface d'importation des équipes



dispose d'un bouton pour générer un fichier CSV modèle. Dans ce fichier, il faut répartir les équipes par parcours, ou par variante si les variantes sont activées.

3. Importez le fichier CSV dans l'interface.

△ Le caractère séparateur utilisé pour le fichier CSV est le point-virgule.

Au choix, un second fichier CSV peut être adjoint pour attribuer des puces aux équipes. Ce fichier ne comporte qu'une colonne, celle des numéros de puces. Au moment de l'importation, les puces seront ventilées dans les équipes. La clé de correspondance est l'ordre dans chacun des fichiers : la première puce est affectée à la première équipe, etc. Le nombre de puces attribuées par équipe est déterminé par le nombre de puces défini lors de la création des parcours. Si 3 puces sont attribuées par équipe et que l'équipe ne comporte que 2 équipiers, alors seulement 2 puces sont attribuées à l'équipe.

Si certains des participants possèdent leur propre puce, vous pouvez intégrer ces puces dans le fichier CSV des équipes. S'il y a plusieurs puces pour une équipe, il faut les séparer par des virgules. L'affectation des puces tiendra compte des puces déjà attribuées et complètera éventuellement avec des puces du fichier CSV des puces.

Il est aussi possible d'ajouter des équipes vacantes, qui pourront être affectées à des équipes qui s'inscriront au dernier moment. À noter que si le parcours est défini avec 1 puce par équipier, alors le générateur créera des équipes vacantes avec 2 puces puisqu'il ne peut pas savoir combien il y aura d'équipiers dans l'équipe.

Il est possible de faire plusieurs importations de fichiers. Les équipes préexistantes à l'importation des équipes ne sont pas affectées. Si vous voulez modifier des équipes préexistantes, il faudra d'abord les supprimer avant l'importation.

## 6. Inscrire les équipes à la volée avant le raid

En cliquant sur le **bouton [8]**, l'inscription d'une équipe se fait à partir de la lecture des puces SPORTident attribuées aux équipiers.

Cette inscription nécessite, au préalable, de connecter un boîtier maître SPORTident sur le port USB et de choisir le port dans le cadre de collecte des résultats (*Voir Section VIII.3 – Lancer la lecture des puces au retour des raideurs*).

### Procédure d'inscription :

- Un concurrent insère la puce SPORTident qui lui est attribuée.
- Si la 'affpuce est déjà attribuée à une équipe, une fenêtre détaillant les données de l'équipe s'affiche. Vous pouvez modifier les données relatives à cette équipe.
- Si la puce n'est attribuée à aucune équipe, vous pouvez soit créer une nouvelle

équipe avec cette puce, soit choisir une équipe existante et attribuer la puce à cette équipe. Une fois le choix fait, une fenêtre détaillant les données de l'équipe s'affiche.

⚠ À la fin de l'inscription, ne pas oublier de libérer le boîtier maître en cliquant sur le **bouton [8]** pour permettre la collecte des résultats au retour des concurrents.

## 7. Inscrire les équipes à la volée au retour des concurrents


Cette procédure permet d'inscrire des concurrents après la réalisation de leur parcours, lorsqu'ils n'ont pas été préalablement enregistrés dans le logiciel.

### Procédure d'inscription :

- Le concurrent insère sa puce dans le lecteur.
- Une interface dédiée s'ouvre automatiquement. L'utilisateur peut alors :
  - soit créer une nouvelle équipe et lui associer la puce avec son résultat ;
  - soit sélectionner une équipe existante et lui attribuer la puce avec son résultat.
- Une fois la puce associée à une équipe, une fenêtre s'affiche avec le détail des résultats enregistrés sur la puce.


## VIII. RÉCOLTER LES RÉSULTATS

La partie consacrée à la lecture des puces de SPORTident permet d'enregistrer les données des participants lorsque ceux-ci vident leur puce dans le boîtier maître SPORTident connecté au logiciel.




### 1. Faire des sauvegardes intermédiaires

Afin de sécuriser les données collectées lors de la lecture des puces, le menu **Fichier** permet de faire une sauvegarde intermédiaire des données du raid.



La fonction **Enregistrer** enregistre le fichier en écrasant le contenu précédent du fichier. Au contraire, la fonction **Sauvegarder** fait une copie distincte du raid en cours dans le dossier de sauvegarde configuré dans le menu **Configuration**. Le fichier généré aura le nom du raid suivi de la date et de l'heure de la sauvegarde.

La sauvegarde peut être automatisée avec une fréquence entre 1 et 59 minutes. Le bouton  de la barre d'outils démarre et arrête la sauvegarde automatique.



### 2. Fixer l'heure zéro

Pour chronométrer une étape qui se déroulera à cheval sur minuit, il faut régler l'**Heure zéro**. Une heure zéro réglée à 00h00mn conviendra pour une étape de moins de 24h00 commençant et se terminant avant minuit. Mais, par exemple pour une étape de nuit commençant à 22h00 et se terminant potentiellement après minuit, il faut régler l'heure zéro à 21h00. Ainsi, tous les temps entre 21h00 et 24h00 auront le bon format (p. ex. 22:24:36) et les temps après minuit auront un format avec 24h00 en plus (p. ex. 26:12:25 pour 2h12mn25s le lendemain). GeRaidV3 calculera correctement les différents temps avec les pénalités éventuelles.


**Astuce** : une bonne pratique est de fixer l'heure à 1 heure avant l'heure du

premier départ.

### 3. Lancer la lecture des puces au retour des raideurs


Le bouton  initialise la lecture des puces des raideurs. Cette fonctionnalité nécessite qu'un boîtier maître SPORTident soit connecté au poste de travail et qu'il soit configuré (voir Section II.5). Vous devez choisir le port COM du boîtier. Si aucun port COM n'apparaît, cliquez sur le bouton  pour recharger la liste. Si aucun port n'apparaît encore, voir la Section II.5.3.

À chaque vidage de puce, une fenêtre s'affiche automatiquement à l'écran. Elle présente le détail des résultats récoltés au cours du parcours : postes enregistrés et horaires de passage.



The screenshot shows a window titled "Résultat Puce" with a green header. It contains several fields for selection: "Parcours" (Orienteur), "Étape" (E1 (en cours)), and "Équipe" (266 M Caro (7141118)). Below these is a "Résultat de la puce" field showing "7141118" with a refresh icon. A section titled "Bilan de la puce n°7141118" shows "Postes manquants : 13" in red. Below this is a long list of numbers representing checkpoints, color-coded: green for valid, red for missing, and magenta for incorrectly validated. The list starts with "AAA D" in red. Below the list, it shows "Points avant Bonif/Penal : 111 / 147", "Total des points : 111", "Temps de pénalité : 5:00:00", and "Gel du chronomètre : 0:06:37". Another section "Ordre de validation" lists the sequence of checkpoints. At the bottom, there is a question "Souhaitez-vous attribuer ce résultat à cette équipe pour cette étape de ce parcours ?" and three buttons: "Valider" (highlighted with a green border), "Imprimer", and "Annuler". There is also a checkbox "Imprimer un ticket" which is unchecked.

L'affichage diffère selon que l'option **Impression réduite** est cochée ou non dans le menu **Configuration > Paramètres généraux**.

Si le résultat ne s'affiche pas dans la fenêtre, appuyez sur le bouton .

#### 3.1. Le détail des résultats de la puce

L'affichage commence par un bilan en termes de nombre de postes manquants et nombre de postes leurres validés, c'est-à-dire des postes validés, mais qui n'auraient pas dû l'être. Ensuite, chaque poste, repéré par son code et donné dans l'ordre défini par l'enchaînement des épreuves, apparaît en **vert** lorsqu'il est correctement validé, en **rouge** lorsqu'il est absent, et en **magenta** lorsqu'il a été validé à tort. Ensuite, chaque poste, repéré par son code et donné dans l'ordre défini par l'enchaînement des épreuves, apparaît en vert lorsqu'il est correctement validé, en rouge lorsqu'il est absent, et en magenta lorsqu'il a été validé à tort.

Si l'arrivée n'a pas été validée, le début de liste contiendra « **AAA** » (Attention, Arrivée Absente) en **rouge**.

En fin de liste, les éventuels postes validés en plus, mais qui ne font pas partie du parcours sont affichés en **bleu**.

En dessous de cette liste, est donné le détail des résultats de la puce tel qu'il est imprimé aux concurrents.

### 3.2. Les boutons de contrôle

Avec le numéro de la puce, GeRaidV3 détecte automatiquement le parcours et l'étape correspondante et attribue le résultat à l'équipe détentrice de la puce après validation. Au besoin, un ticket récapitulatif des résultats peut être imprimé et remis aux participants.

Si le numéro de la puce n'appartient à aucune équipe du raid, alors vous avez le choix entre créer une nouvelle équipe à laquelle affecter la puce et son résultat, ou sélectionner une équipe existante à laquelle ajouter la puce et son résultat.

Le bouton **Valider** valide le résultat pour l'équipe sélectionnée, puis ferme la fenêtre. Le fichier du raid est enregistré automatiquement avec le nouveau résultat. Si la boîte à cocher **Imprimer un ticket** en dessous du bouton est activée, un ticket est imprimé avec l'imprimante par défaut du système (*voir Section IV.1.3*).


Le bouton **Imprimer** imprime un ticket avec le résultat de la puce en utilisant l'imprimante par défaut du système sans le valider et sans fermer la fenêtre.

Si un résultat de cette puce est déjà attribué à une autre équipe ou à une autre étape, vous serez averti par un message en rouge. À vous de prendre la bonne décision en affectant à nouveau ce résultat à l'étape en cours ou à une autre étape. Ce cas peut apparaître lorsque vous avez deux étapes en cours pour un même parcours.

## 4. Revoir un résultat SPORTident

Le résultat d'une puce peut être réaffiché de trois façons différentes :

1. Un clic droit sur une équipe dans le panneau **Équipes**.
2. Un double-clic sur le résultat d'une puce dans le panneau **Résultats**.
3. Le menu **Raid > Résultats SPORTident**. Le menu est composé de 3 items.




1. L'item **Gérer les résultats...** permet de visualiser, modifier et supprimer des résultats bruts déjà enregistrés pour le raid en cours dans la fenêtre qui suit.

Dans cette fenêtre, il est possible de corriger les résultats d'une puce en

changeant les temps de validation des postes et les codes des postes validés, voire d'ajouter de nouvelles balises validées.

Les deux **flèches**  et  changent l'ordre des postes du résultat.



Le bouton **Déplacer ce résultat** permet de déplacer le résultat de la puce sélectionnée vers une autre équipe du même parcours.

**⚠ Important :** toutes les modifications effectuées dans cette fenêtre sont immédiatement prises en compte. Il est préférable de sauvegarder son raid avant de modifier les données des résultats SPORTident.

2. L'item **Exporter les données des pucés au format CSV...** génère un fichier lisible par un tableur qui contient tous les instants de validation (en millisecondes) de toutes les pucés sur tous les parcours.

3. L'item **Importer les données des pucés au format CSV...** importe les instants de validation des pucés en respectant le même format que celui de l'exportation. Cette fonctionnalité permet de modifier à la main des temps de validation des balises.

## IX. AFFICHER LES CLASSEMENTS

La partie inférieure de l'interface affiche les classements avec les éléments de ces classements comme les temps de validation des balises, les pénalités et les bonifications. Les classements sont accessibles en scratch ou par catégorie, que ce soit au niveau des parcours, des étapes et des épreuves.

⚠ **Important** : le classement est fait à partir du score en nombre total de points obtenus, puis en cas d'égalité à partir du nombre d'étapes faites, puis en cas de nouvelle égalité à partir du temps total de parcours.

Dès qu'une puce est lue dans l'interface, le résultat est immédiatement disponible dans cette interface.

The screenshot shows the 'Classements' (Rankings) interface. At the top, a green banner indicates 'Toutes les équipes du parcours sont arrivées' (All teams of the route have arrived). Below this, there are several sections: 'Composante' (Component) with radio buttons for 'Parcours' (Route), 'Étape' (Stage) [1], and 'Épreuve' (Event); 'Filtre' (Filter) with a dropdown for 'Catégorie' (Category) [2] set to 'Toutes' and a dropdown for 'Composition' (Composition) set to 'Simple'; 'Configuration' (Configuration) with checkboxes for 'Moins bonne puce par équipe' (checked), 'Ajouter le nom des équipiers' (unchecked), and 'Cumul des pénalités par équipe' (unchecked); 'Outils' (Tools) with icons for refresh, print, and export; 'Publication' (Publication) with a timer set to 60s and a 'Publier' (Publish) button [7]; and a 'Podium' (Podium) section showing the top 3 places [8] with a '9' icon. Below these sections is a table with the following data:

CLT	DOSSARD	PUCE	ÉQUIPE	CAT.	TEMPS	POINTS	DÉPART
4	244	7141136	Les boîteux	H	2:14:01	147	18:33:18
5	223	7003425	VirKing Raid Pas si Tardif	H	2:17:06	147	18:15:31
6	285	7000598	Tamalou	H	2:17:11	147	18:33:34
7	242	7141134	Ris! Adventure NicoJulien	H	2:21:12	147	18:15:23

### 1. Sélectionner les informations à afficher

Le **cadre [1]** sélectionne la composante du raid à afficher :

- **Parcours** affiche le classement du parcours sélectionné avec toutes les étapes. Dans les organisations comptant plusieurs étapes, les équipes n'ayant pas effectué l'étape en cours seront classées après celles qui l'auront terminée.
- **Étape** affiche le classement de l'étape sélectionnée avec tous les détails propres à cette étape.
- **Épreuve** affiche le classement de l'épreuve sélectionnée avec les pénalités et les bonifications.

Le **cadre [2]** filtre les éléments à afficher :

- La liste déroulante **Catégorie** filtre le classement pour la catégorie sélectionnée.
- La liste déroulante **Composition** sélectionne la liste des éléments à ajouter au classement.

Par défaut, les équipes sont affichées dans l'ordre du classement. En cliquant sur les entêtes de colonne, il est possible de modifier cet ordre.

Le **cadre [3]** réorganise l’affichage des équipes :

- **Moins bonne puce par équipe** ne garde, pour chaque équipe, que la puce avec le pire résultat et supprime de la visualisation les autres lorsque plusieurs puces ont été attribuées à une même équipe.
- **Ajouter le nom des équipiers** affiche le nom et le prénom des équipiers avec le nom de l’équipe.
- **Cumul des pénalités par équipe** attribue à chaque équipier le total des pénalités (pas des bonifications) de l’équipe obtenu aux balises aussi bien en temps qu’en points. Si les 3 équipiers loupent une même balise, cette balise sera comptée 3 fois comme pénalité et affectée à tous les membres de l’équipe.

Le **bouton [4]** met à jour l’affichage.

Le **bouton [5]** imprime le classement brut sans détail.

Le **bouton [6]** exporte le classement tel qu’affiché, sous forme d’un fichier CSV, avec les filtres de catégorie et de composition sélectionnés. Ce fichier peut être lu par un logiciel de type tableur.

## 2. Afficher le détail d’un résultat

- En effectuant un **double-clic** sur une ligne du classement, vous pouvez choisir d’afficher les données brutes de la puce qui ont généré ce résultat. Cette fonctionnalité permet de visualiser plus rapidement et plus clairement le résultat d’une équipe pour expliquer ou rechercher une incohérence.
- En effectuant un **clic droit** sur une ligne du classement, un menu contextuel apparaît. Vous pouvez choisir d’afficher le résultat réduit ou complet de cette équipe.

## 3. Exporter les classements dans des fichiers HTML

Le **bouton [7]** permet de générer les fichiers HTML de tous les classements de tous les parcours. Un fichier HTML est créé par parcours et contient le classement scratch et les classements de toutes les catégories.

Les fichiers générés sont enregistrés dans le dossier de sauvegarde défini dans les **Paramètres généraux**. Ils sont visualisables dans un navigateur Web. En cochant la case **Publier**, l’enregistrement est couplé avec l’envoi de ces fichiers sur un site Web partenaire (*Voir Section XI*).

Il est possible d’automatiser la génération des fichiers HTML en choisissant une temporisation entre 10 secondes et 59 minutes dans le **cadre [8]**.

## 4. Afficher le podium

Le **bouton [9]** affiche le podium de toutes les catégories pour tous les parcours dans une fenêtre spécifique. La fenêtre dispose d’un **bouton Imprimer**. Cette



fonctionnalité est utile pour fournir aux organisateurs un résultat formaté des podiums en vue de la proclamation des résultats et la remise des récompenses.

Il est possible de choisir le nombre d'équipes à prendre en compte pour les podiums. Par défaut, un podium est composé de trois places.

## 5. Afficher la liste des équipes encore en course

Le texte du **bouton [10]** affiche le nombre d'équipes non encore arrivées. Pour afficher la liste des équipes encore en course et voir les informations relatives :

1. **Appuyez** sur le bouton [10].
2. **Sélectionnez** une équipe dans la liste.
3. Les informations de l'équipe s'affichent, notamment :
  - le nom des équipiers,
  - le numéro de téléphone (s'il a été renseigné lors de l'inscription).

## X. ATTRIBUER DES PÉNALITÉS ET DES BONIFICATIONS INDIVIDUELLES

Cette fonctionnalité permet d'appliquer des pénalités (retrait de points ou ajout de temps) et des bonifications (ajout de points ou retrait de temps) aux équipes, en dehors des épreuves chronométrées.

### Exemple d'utilisation

La pénalité de sécurité permet d'attribuer des pénalités en temps ou en points aux équipes ne respectant pas les consignes de sécurité.

### Accès à la gestion des pénalités

Dans le menu principal, sélectionnez **Raid > Gestion des pénalités**. La fenêtre qui s'ouvre affiche un tableau récapitulatif des pénalités et bonifications hors épreuves, pour le parcours et l'étape actuellement sélectionnés.



DOSSARD	ÉQUIPE	PUCE	Sécurité/ POINTS	Sécurité/ TEMPS
110	Les hiboux garous	7141177	0	0:05:00
111	Team dingo	7141178		
112	Les amis de Steph - CRCO	7141179		
113	Les Raides Trotteurs	7141180		
114	TCVal hyper affute	7000590		
115	LES BARBUS	7000591		
116	Los Coyotos	7000592		
117	Les Tri-Raideurs	7000593		
118	Les freres Gaut	7000594		
119	Les desorientes	7000595		

## 2. Créer et gérer une catégorie de pénalités et bonifications

Les pénalités et bonifications sont ajoutées par l'intermédiaire d'une catégorie qui est attachée à une étape d'un parcours. Commencez par créer la catégorie.

### Barre d'outils de la fenêtre

Les trois premiers boutons vous permettent de :

- **Créer** une nouvelle catégorie de pénalité ou bonification. Lors de la création, deux colonnes supplémentaires s'ajoutent automatiquement à droite du tableau, pour les points et pour le temps. Il est possible de créer plusieurs

catégories. Dans ce cas, les pénalités et bonifications sont cumulées.

- **Modifier** une catégorie existante.
- **Supprimer** une catégorie.

### Importer / exporter des pénalités et bonifications


Les deux derniers boutons permettent d'**exporter** une liste de pénalités au format CSV, et d'**importer** une liste de pénalités depuis un fichier CSV.

L'importation permet de charger une seule catégorie de pénalités à la fois, celle qui est définie dans les colonnes 4 et 5. les colonnes suivantes sont ignorées. Le nom de la catégorie importée prendra le **nom du fichier**.

Pour construire ce fichier, il faut récupérer le fichier généré par le bouton d'exportation qui donne les colonnes du fichier CSV à remplir ainsi que les équipes concernées. Il est ainsi possible d'affecter manuellement les pénalités aux équipes. En remplissant la colonne des temps, il faut veiller à respecter le formatage hh:mm:ss. Si votre tableur a des difficultés à afficher un temps négatif, il faut précéder la valeur d'une apostrophe : ' -12:34:56.

### 3. Attribuer une pénalité ou une bonification individuelle

Le **bouton de modification** d'une pénalité pour une équipe ouvre la fenêtre suivante pour prendre en compte la valeur de la pénalité sélectionnée :



Après modification :

1. Cliquez sur le bouton **Rafraîchir** dans la partie **Classements** de l'interface.
2. Les pénalités et bonifications sont visualisables dans les classements d'étape en dernières colonnes.

### 4. Faire des calculs de durée et de temps : une calculatrice

Pour vous aider dans vos calculs de temps, une calculatrice spécialisée est accessible par le menu **Outils > Calculatrice de durée et de temps**.

La calculatrice permet :

- l'**addition** et la **soustraction** de durée ou de temps,

- la **multiplication** et la **division** d'une durée ou d'un temps par un entier.

Calculatrice de temps

Exemple de calcul : 02:01:27 - (17:45:03-16:46:03)

01:10:45\*3

## XI. PUBLIER LES RÉSULTATS EN LIGNE

Si vous disposez d'un accès à un site web, GeRaidV3 permet de publier automatiquement les classements en temps réel à l'arrivée des concurrents. Les classements sont générés sous forme de fichiers HTML et peuvent être consultés directement par les participants via le navigateur Internet de leur téléphone mobile.

La publication nécessite de connaître le lien FTP vers le site Web pour téléverser les fichiers HTML et l'URL des pages HTML pour visualiser les pages HTML.

- L'**adresse du serveur FTP** (ou **SFTP**) est fournie par l'hébergeur du site web. C'est le lien que vous utilisez pour téléverser des fichiers sur le site web. Cette adresse est généralement fournie à partir de la ligne de commande à utiliser pour téléverser des fichiers sur le site, par exemple : [sftp 38237878@sftp.url.com:22](sftp:38237878@sftp.url.com:22), où [38237878](#) est l'identifiant du compte du site web, <sftp.url.com> est l'adresse FTP et [22](#) est le port de communication.

- L'**URL des pages HTML** correspond à l'adresse utilisée pour accéder aux pages du site, par exemple : <https://vikazim.fr/raid/raideur.html>, où [vikazim.fr](https://vikazim.fr) est l'URL de base du site web, [raid](#) est le dossier contenant des fichiers HTML et [raideur.html](#) est le nom d'un fichier HTML.

À partir de là, une utilisation pratique de cette fonctionnalité consiste :

1. **Configurer** les paramètres de publication avec le lien FTP.
2. **Générer des codes QR** contenant l'URL des pages web pour les différents parcours.
3. **Imprimer ces codes QR** et les **afficher** dans la zone d'accueil des concurrents.
4. **Activer la publication périodique** des résultats sur le site Web.

**À noter** : la page affichée sur le téléphone se met à jour automatiquement toutes les 30 s, permettant ainsi de consulter les résultats actualisés sans action supplémentaire.

### 1. Configurer les paramètres de publication

Le menu **Configuration > Paramètres de publication...** ouvre la fenêtre de configuration des paramètres nécessaires au transfert des fichiers vers le site hébergeur.

Paramètres de connexion au site de publication

Hôte: sftp.url.com Port: 22

Dossier destination: wordpress/raid

Utilisateur: 38237878

Mot de passe: .....

Tester la connexion Enregistrer Annuler

Les champs à renseigner sont les suivants :

- **Hôte** : l'adresse du serveur FTP.
- **Port** : le numéro du port s'il est différent du port 22 utilisé par défaut.
- **Dossier de destination** : le chemin complet sur le serveur vers le dossier dans lequel les fichiers seront publiés. Dans notre exemple, le dossier d'accueil des pages HTML est wordpress, dossier imposé par l'organisation de notre site web. À l'intérieur, nous avons créé un sous-dossier raid pour y ajouter les fichiers des classements des parcours de notre raid.
- **Nom d'utilisateur** : identifiant de connexion au serveur.
- **Mot de passe** : mot de passe associé à l'identifiant.

Ces informations sont sauvegardées sur l'ordinateur, et non dans le fichier du raid pour des raisons de confidentialité.

## 2. Générer les codes QR des parcours

Le menu **Outils > Générateur de code QR** permet d'ouvrir l'outil de génération des codes QR associés aux différents parcours.

Générateur de codes QR

URL du site : https://vikazim.fr/raid/

Choisissez les codes QR à générer

☒ Raideur  
☐ Orieur  
☐ Noctambule

Générer Annuler

L'interface propose les fonctionnalités suivantes :

- **Saisie de l'URL du site web** : indiquez l'adresse du site sur lequel seront publiées les pages HTML contenant les résultats des parcours. Ajoutez le chemin complet vers le dossier qui contient les fichiers HTML pour obtenir une adresse complète, telle que : <https://vikazim.fr/raid/raideur.html> pour notre exemple. Téléversez un fichier dans le dossier puis essayez l'adresse dans un navigateur web pour vous assurer de l'URL.
- **Sélection des parcours** : choisissez un ou plusieurs parcours pour lesquels

vous souhaitez générer un code QR.

Pour chaque parcours sélectionné, le logiciel génère un code QR unique. L'adresse encodée dans le code QR est construite à partir de l'URL du site, suivie du nom du fichier HTML correspondant au parcours.

Les codes QR sont créés au format **PNG** et sauvegardés dans une archive **Zip**.


### 3. Publier les résultats en temps réel

La publication s'effectue depuis la partie **Publication** du panneau **Classements** de l'interface graphique.



Plusieurs options permettent de générer et de publier les fichiers HTML :


- **Bouton [1] – Génération des fichiers HTML.** Ce bouton génère les fichiers HTML des résultats de tous les parcours. Si l'option **Publier [3]** est activée, les fichiers HTML précédemment sélectionnés sont automatiquement transférés vers le site web. En cas de succès, une fenêtre d'information s'affiche et indique le nom des fichiers publiés sur le site web.
- **Bouton [2] – Génération et publication périodiques.** Ce bouton active la génération automatique des fichiers HTML à intervalles réguliers. Si l'option **Publier [3]** est activée, les fichiers sont également envoyés vers le site web.
- L'activation de la boîte à cocher **Publier** ouvre une fenêtre permettant de sélectionner les fichiers HTML à générer et à publier.



La possibilité de choisir les parcours à publier est utile pour éviter l'écrasement des fichiers HTML d'un même parcours lorsque la GEC utilise sur plusieurs ordinateurs pour le raid, par exemple, un ordinateur gérant par parcours unique.

## XII. RÉPARER

Le menu **Réparation** fournit des fonctions utilitaires pour résoudre des problèmes dans l'organisation du raid.



### 1. Manuel d'aide à la résolution de problème

Le menu **Problèmes et résolution** ouvre un fichier PDF répertoriant les problèmes couramment rencontrés lors de l'organisation d'un raid, accompagnés de leurs solutions.

### 2. Remplacer une balise

Cette fonction remplace le code d'une balise par un autre dans tous les parcours du raid. Le remplacement est utile quand une balise prévue pour le raid est finalement inutilisable.

### 3. Permuter deux balises

Cette fonction permute le code de deux balises sans permuter les pénalités et les bonifications des balises. La permutation est utile dans le cas d'une inversion physique de deux balises sur le terrain après la pose.

### 4. Neutraliser une épreuve

Cette fonction rend l'épreuve non chronométrée et supprime les pénalités et les bonifications associées aux balises de l'épreuve. Cette épreuve ne compte plus pour le classement des équipes et le temps éventuellement passé dans cette épreuve est défalqué du temps total des équipes.